



NIQ - Installationsleitfaden





KIS
Connector
Setup

Installationsanweisungen
folgen

Einstellungen HL7 Server:
- Outputpfad sollte nicht innerhalb der HL7-Server-
Installation liegen
- Protokoll, Server-Port und IP müssen im HL7 Gateway
eingrichtet werden, sodass der KIS Connector mit
Daten versorgt wird

Keinen Datenbankserver installieren

Datenbank nicht
extern erstellt

PostgreSQL auswählen

Datenbank erstellen

Abschluss
des KIS
Connector
Setup

NIQ
Reportserver
Setup

- Installationsvoraussetzungen
- MS Word 2007 oder höher
 - PDF Viewer

Installationsanweisungen
folgen

Konnte Beispiel
PDF erstellt
werden?

Abbruch des
Setups

Nein

Ja

Setup fortsetzen und
Installationsanweisungen
folgen

Nähere Informationen zu den Einstellungen sind im Handbuch des Reportservers nachzulesen. Das Handbuch befindet sich im "doc"-Ordner Ihrer NIQReportserver-Installation oder im Startmenü. Darin ist beschrieben wie Einstellungen nachträglich geändert werden können.

Einstellungen Reportserver Kommunikation:

- Port (Bsp. 12563)
- Terminalservermodus anhaken, wenn der Reportserver auf einem Terminalserver installiert wird (ggf. Portbereich für Briefclients eingeben)
- Dokumentenarchiv darf nicht innerhalb der Reportserverinstallation liegen, sondern in einem separaten Verzeichnis

Nach Abschluss der Installation muss im NIQ unter dem Menüpunkt "Konfiguration-Serververbindungen-NIQ Reportserver" die Verbindung zum Reportserver eingetragen werden.
Bsp. Datenbank-Url:
jdbc:postgresql://192.168.178.45/NIQReportServer

Installationsanweisungen
folgen

Abschluss
des
Reportserver
Setups

Das Report Add-In integriert sich nahtlos in MS Word 2003 oder höher.
Hiermit wird die Verbindung zum Reportserver hergestellt.

Voraussetzungen

- MS Word 2003 oder höher
- PDF Viewer

